

# Mini Terminal



MetaTrader Master Edition

# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Orders platzieren mit dem Mini Terminal</b>	<b>3</b>
1.1	Kauf-/Verkauforders platzieren	3
1.2	Pending Orders platzieren	3
1.2.1	Pending Orders direkt aus dem Chart senden	4
1.2.2	OCO Orders	4
1.3	Ordervorlagen	4
1.4	Schliessen von Orders	5
1.5	Orders modifizieren	6
1.5.1	S/L, T/P und Einstiegskurse von Pending Orders ändern	6
1.5.2	Orderdaten einsehen und ändern	7
1.5.3	Änderung des S/L oder T/P für alle offenen Orders	7
1.6	Weitere Funktionen	8
1.6.1	Einstellungen und «Non-Hedging»-Modus	8
1.6.2	Automatisierte Funktionen	8
1.6.3	Abdocken des Mini Terminal-Fensters	8

# 1. Orders platzieren mit dem Mini Terminal

## 1.1 Kauf-/Verkaufsorders platzieren

Sobald das Mini Terminal läuft, können Sie über die grossen Kauf- und Verkaufsschaltflächen Kauf- und Verkaufsaufträge platzieren:




MT4 zeigt für jede Order die üblichen gepunkteten horizontalen Linien auf dem Chart an. Die Statusanzeige oben im Mini Terminal zeigt Ihre aktuelle Nettoposition an, z. B. +0.10, wenn Sie 0.1 Lots long sind, oder -0.10, wenn Sie 0.1 Lots short sind.

Sie können die Lotgrösse für neue Aufträge festlegen und in den Feldern über den Kauf- und Verkaufsschaltflächen einen Stop Loss, Take Profit oder Trailing Stop setzen.


Für jedes dieser Felder lässt sich ein Rechner öffnen, indem man die Strg-Taste gedrückt hält, während man auf das Feld klickt. Wenn Sie zum Beispiel 0.25 Lots handeln und einen Stop Loss setzen möchten, der USD 100 entspricht, dann können Sie mit Strg+Klick auf das S/L-Feld den Rechner öffnen und damit die Anzahl der Pips ausrechnen, die dem Risiko eines festen Betrags von USD 100 entsprechen.

## 1.2 Pending Orders platzieren


Sie können Pending Orders (Limits und Stopps) platzieren, indem Sie auf die Schaltfläche  klicken. Sie können Ordertyp und Einstiegspreis, Stop Loss, Take Profit etc. wählen.

Der Einstiegspreis für Pending Orders kann entweder als fester Preis (z. B. 1.23456) oder als Anzahl von Pips eingegeben werden. Wenn Sie beispielsweise ein Buy Limit wählen und anstatt eines Preises einen Wert von 20 Pips eingeben, wird die Limit-Order 20 Pips unter dem aktuellen Preis angelegt.

### 1.2.1 Pending Orders direkt aus dem Chart senden

Sie können Pending Orders auch aus dem Chart heraus platzieren. Wenn Sie bei gedrückter Strg-Taste auf den Chart klicken, erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie eine Pending Order zum ausgewählten Kurs erstellen können. Wenn der angeklickte Preis über dem aktuellen Kurs liegt, können Sie einen Buy Stop oder ein Sell Limit anlegen; wenn der gewählte Preis unter dem aktuellen Kurs liegt, können Sie ein Buy Limit oder einen Sell Stop anlegen. Die Verwendung des MT4-Fadenkreuzes (durch Klicken auf die Schaltfläche  in der MT4-Symboleiste) erleichtert es, den genauen Preis einzustellen.


### 1.2.2 OCO Orders

OCO Orders können Sie auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche  klicken und OCO (One-Cancels-other) aus dem Dropdown-Menü «Ordertyp» auswählen. Es gibt zwei Arten von OCO-Aufträgen:


- «OCO Breakout». Sie geben zwei Preise oder zwei Werte in Pips für beide Richtungen vom aktuellen Preis an, und das Mini Terminal setzt einen Buy Stop und einen Sell Stop. Sobald eine der Pending Orders ausgeführt wurde, wird die andere automatisch storniert. Diese Orderform würde man typischerweise verwenden, wenn man eine grössere Kursbewegung erwartet, aber nicht weiss, in welche Richtung sich der Kurs bewegen wird, also beispielsweise bei Trading-Strategien die den Ausbruch (egal in welche Richtung) aus der gestrigen Kursspanne handeln
- «OCO Reversion». In diesem Fall setzt das Mini Terminal ein Buy Limit und ein Sell Limit anstelle eines Buy Stops und eines Sell Stops. Diese Orderform würde man typischerweise verwenden, wenn man eine Kursbewegung erwartet (egal in welche Richtung), der direkt eine Rückkehr zum jetzigen Kurs folgt, z. B. bei einem Abprallen des Kurses vom gestrigen Hoch oder Tief

## 1.3 Ordervorlagen

Wenn Sie regelmässig einen bestimmten Ordertyp verwenden, also z. B. ein Buy Limit von 20 Pips unter dem aktuellen Kurs mit einem S/L und T/P von 100 Pips, dann können Sie diesen als Vorlage speichern, die Sie dann bei Bedarf einfach wiederverwenden können:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche 
- Geben Sie die Daten der Order im Fenster «Neuer Auftrag» ein
- Klicken Sie auf die Schaltfläche «Vorlage speichern» und wählen Sie einen Namen

Diese gespeicherte Vorlage können Sie dann in Zukunft zeitsparend ausführen:

- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie auf die Schaltfläche  klicken
- Wählen Sie die gespeicherte Vorlage aus der Liste; Ihre Order wird automatisch übernommen

## 1.4 Schliessen von Orders

Sie können eine offene Position schliessen, indem Sie auf die Positionsanzeige oben im Mini Terminal klicken (den Wert, der z. B. +0.10, -0.50 usw. lautet). Daraufhin wird Ihnen ein Feld mit verschiedenen Optionen angezeigt:



Dieses Fenster zeigt die Rentabilität der Order für dieses Symbol als Geldbetrag und in Pips an. Unter dem Gewinn in Pips wird der durchschnittliche Einstiegskurs der Position angezeigt (wenn mehr als eine offene Order existiert).

In diesem Fenster können Sie alle offenen Orders für das Symbol bzw. alle Gewinn- oder Verlustpositionen schliessen oder die offene Position absichern oder umkehren.

## 1.5 Orders modifizieren

Das Mini Terminal zeigt standardmässig für jede Order Markierungen auf dem Chart an. (In den Einstellungen können Sie diese Markierungen ausschalten oder ihre Position ändern)

Wenn Sie auf diese Markierungen klicken, öffnet sich ein Popup-Fenster für die Order. Mit dem «Griff» am rechten Ende der Markierung können Sie sie verschieben.



### 1.5.1 S/L, T/P und Einstiegskurse von Pending Orders ändern

Sie können den S/L oder den T/P einer Order ändern, indem Sie ihre Markierung mit dem «Griff» am rechten Ende der Markierung verschieben. Sie können auch den Einstiegspreis von Pending Orders verschieben (aber den Einstiegspreis von offenen Positionen können Sie natürlich nicht verschieben).

Wenn Sie eine Markierung auf ein ungünstiges Niveau ziehen – z. B. einen S/L auf die andere Seite des aktuellen Marktpreises – dann werden Sie gefragt, ob Sie die Order schliessen wollen. Sie können einen Ziehvorgang abbrechen, indem Sie die Esc-Taste drücken.

### 1.5.2 Orderdaten einsehen und ändern

Sie können für jede Order ein Popup-Fenster öffnen, indem Sie auf ihre Markierung im Chart klicken. Dieses Fenster zeigt an, wie weit der derzeitige Kurs vom S/L und T/P entfernt ist (also z. B. bei Kaufaufträgen die Distanz des aktuellen Geldkurses zum S/L) und die Auswirkung auf den Kontostand, wenn der S/L oder der T/P ausgelöst werden.

Die Anzeige des aktuellen Gewinns rechts oben im Fenster kann zwischen Geldbetrag und Pips umgeschaltet werden, indem man auf den angezeigten Wert klickt.



Mit der roten Schaltfläche können Sie den Auftrag schliessen. Die Werte für S/L, T/P oder Trailing Stop können Sie ändern, indem Sie diese anklicken.


### 1.5.3 Änderung des S/L oder T/P für alle offenen Orders

Sie können den S/L und den T/P für alle offenen Orders ändern, indem Sie auf den Chart klicken. Dazu klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf den Preis, bei dem Sie den S/L oder T/P setzen wollen (mit dem MT-Fadenkreuz geht das einfacher), es funktioniert also genauso wie das Platzieren einer Pending Order.

In dem sich öffnenden Fenster klicken Sie dann auf die Schaltflächen S/L oder T/P und der S/L bzw. T/P wird automatisch auf den ausgewählten neuen Kurs geändert. So können Sie z. B. mit Strg+Klick auf das Hoch oder Tief eines Balkens den S/L bzw. T/P auf diesen Preis setzen oder mit dem Fadenkreuz oder dem Mauszeiger einen neuen Preis auswählen.


## 1.6 Weitere Funktionen

### 1.6.1 Einstellungen und «Non-Hedging»-Modus


Wenn Sie auf die Schaltfläche Tools (  ) klicken und «Einstellungen» wählen, können Sie die Einstellungen des Mini Terminals festlegen. Damit können Sie Bestätigungen vor dem Öffnen und Schliessen von Orders einschalten und auch den Non-Hedging-Modus aktivieren.

Standardmässig können Sie mit dem Mini Terminal wie allgemein im MT4 gleichzeitig Buy- und Sell-Positionen in einem Instrument halten. Wenn Sie den Non-Hedging-Modus aktivieren, schliessen Kauforders Verkauforders und umgekehrt. Wenn Sie zum Beispiel 0.10 Lots long sind und eine Verkauforder über 0.30 Lots platzieren, dann wird die Kauforder geschlossen und eine Verkauforder über den restlichen Betrag von 0.20 Lots platziert.

### 1.6.2 Automatisierte Funktionen

Sie können sich jederzeit eine Liste aller automatischen Funktionen, die das Mini Terminal gerade ausführt, anzeigen lassen: alle Trailing Stops für Orders, sowie alle OCO-Orders. Klicken Sie auf die Schaltfläche Tools (  ) und wählen Sie «Auto-Funktionen».

### 1.6.3 Abdocken des Mini Terminal-Fensters

Dies erlaubt Ihnen, mit mehreren Monitoren gleichzeitig zu traden. Sie können das Mini Terminal abdocken, sodass es als schwebendes Fenster angezeigt wird, indem Sie auf die Schaltfläche Tools (  ) klicken und «Terminal abdocken» wählen. Sie können weiter handeln, wenn das Terminal von seinem Chart abgekoppelt ist. Um das Terminal wieder anzudocken, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Tools und wählen «Terminal wieder andocken».

Bei diesem Benutzerhandbuch handelt es sich nicht um Finanzwerbung. **77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.** Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



[www.swissquote.de](http://www.swissquote.de)

Geneva - Zurich - Bern - London - Dubai - Malta - Hong Kong