

Magnifier Indicator



MetaTrader Master Edition

Sommario

1.	Descripción general	3
2.	Cómo utilizar el indicador Magnifier	4
2.1	Añadir el indicador a un gráfico	4
2.2	Elegir el intervalo de tiempo	4
2.3	Estilo de dibujo y colores	5
2.4	Ajustes de la cuadrícula	5
2.4.1	Líneas horizontales	5
2.4.2	Líneas verticales	5
2.5	Tamaño y posición iniciales	6
2.6	Número de barras visibles en Magnifier	6

1. Descripción general

El indicador Magnifier genera una ventana secundaria móvil y ajustable dentro de un gráfico principal de MT4 que aumenta el zoom o «acerca» las barras seleccionadas y las muestra con más detalle, con un intervalo de tiempo inferior (p. ej.: barras M30 en un gráfico H1).

Basta con arrastrar Magnifier por el gráfico para visualizar de cerca diferentes periodos históricos.




2. Cómo utilizar el indicador Magnifier

2.1 Añadir el indicador a un gráfico

El indicador Magnifier se añade a un gráfico de la forma habitual en MT4, ya sea arrastrándolo desde el navegador hasta un gráfico o haciendo doble clic sobre él dentro del navegador. También pueden utilizarse las funciones estándar de MT4, como añadir el indicador a la lista de favoritos o asignarle una combinación de teclas de acceso directo.

Es necesario activar la opción «Allow DLL imports» (permitir importación de DLL) en la pestaña «Common» (común) de las opciones del indicador:



2.2 Elegir el intervalo de tiempo

Por defecto, Magnifier mostrará el intervalo de tiempo inferior siguiente. Por ejemplo, si el del gráfico MT4 principal es H1, Magnifier mostrará M30.

De forma alternativa, puede establecerse un intervalo de tiempo fijo diferente mediante la opción de la pestaña «Inputs» (datos de entrada) del indicador.

2.3 Estilo de dibujo y colores

Con la pestaña «Inputs» (datos de entrada) puedes cambiar el estilo y los colores. Mini Chart ofrece varios estilos de dibujos:

- Velas
- Barras (es decir, una barra central de máximo-mínimo con marcadores horizontales abiertos y cerrados)
- Una línea que muestra los precios de cierre
- Puntos de cierre (es decir, puntos en los precios de cierre, sin línea)
- Líneas que muestran el máximo y el mínimo (pero no el cierre)
- Un canal relleno que muestra el máximo y el mínimo, con una línea que señala el cierre dentro del canal

2.4 Ajustes de la cuadrícula

2.4.1 Líneas horizontales

Por defecto, Mini Chart dibujará automáticamente líneas de cuadrícula horizontales. Escogerá la fracción más cercana de 10 (p. ej.: 0.01 o 0.001) que no genere un número excesivo de líneas visibles.

Puede configurarse un tamaño de cuadrícula específico mediante la pestaña «Inputs» (datos de entrada), estableciendo el parámetro en volumen de precio (p. ej.: 0.0020), o puede desactivarse por completo la cuadrícula dejando el valor del parámetro a cero.

2.4.2 Líneas verticales

Por defecto, el Mini Chart dibujará automáticamente líneas de cuadrícula verticales basadas en el intervalo de tiempo del gráfico que selecciones. Puedes cambiar las líneas verticales o eliminarlas con la pestaña «Inputs» (datos de entrada).

2.5 Tamaño y posición iniciales

La pestaña «Inputs» (datos de entrada) también sirve para establecer la posición inicial del indicador dentro del gráfico MT4. Puede definirse una posición en píxeles (sustituyendo los valores por defecto de -1) desde una esquina específica del gráfico.

2.6 Número de barras visibles en Magnifier

El número de barras históricas que se muestran en Magnifier dependerá de la combinación de varios factores:

- El nivel de zoom del gráfico principal de MT4: si las barras del gráfico principal de MT4 son pequeñas, las barras en Magnifier también deben serlo
- La relación entre el intervalo de tiempo del gráfico principal de MT4 y el intervalo de tiempo amplificado: por ejemplo, si en el gráfico principal de MT4 es H1 y ajustas Magnifier a M1, este deberá mostrar 60 barras M1 por cada barra H1 del gráfico principal de MT4, pero no será capaz de mostrar muchas
- El tamaño de la vela del indicador que has seleccionado en la pestaña «Inputs» (datos de entrada): por defecto, Magnifier seleccionará su propio tamaño, pero puede modificarse; cuanto mayor sea el tamaño de las velas, menor será el número de velas que puedan mostrarse en la ventana de Magnifier

El contenido de esta guía es meramente informativo y no constituye una oferta o una recomendación para operar con un producto concreto y no se entenderá como asesoramiento de ningún tipo, con exclusión expresa del asesoramiento de negociación, fiscal y jurídico. La información u opiniones relativas a un producto mencionado en esta guía no tienen en cuenta los objetivos de inversión, los activos, la experiencia o los conocimientos de un inversor en concreto. Swissquote Bank Ltd y sus empleados no serán en ningún caso responsables de los perjuicios o pérdidas derivados directa o indirectamente de las decisiones tomadas sobre la base de los contenidos de esta guía. El contenido de esta guía ha sido elaborado por Swissquote Bank Ltd en la fecha indicada y puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Aunque el contenido de esta guía se ha obtenido y se nutre de fuentes que Swissquote Bank Ltd considera fidedignas, Swissquote Bank Ltd no asume ninguna responsabilidad en cuanto a su calidad, exactitud, oportunidad o integridad. Esta guía no puede ser reproducida parcial ni totalmente sin el consentimiento previo por escrito de Swissquote Bank Ltd. Las operaciones de divisas son altamente especulativas, conllevan un grado de riesgo extremo y generalmente solo son adecuadas para personas que puedan asumir y mantener el riesgo de registrar pérdidas superiores a su margen de divisas. Por su naturaleza, las operaciones de divisas pueden generar pérdidas que son, en teoría, ilimitadas. Salvo que previamente se hayan tomado medidas, la pérdida podría ser muy superior a los activos depositados por el cliente en Swissquote Bank Ltd.

www.swissquote.com

Geneva - Zurich - Bern - London - Dubai - Malta - Hong Kong